DIE BÜCHEREI
Fachstelle für Büchereiarbeit
Bistum Trier

Den Rechner wechseln - mit BVS umziehen (1)

Den Rechner wechseln - mit BVS umziehen

Wenn eine BVS-Umgebung, d.h. ein BVS-Arbeitsplatz samt Datenverzeichnis, von einem alten auf einen neuen PC übertragen werden soll, sollte zuerst der neue PC fertig konfiguriert werden. Dazu gehören:

- Installation benötigter Software
- Konfiguration von Windows
- Entfernen sogenannter Bloatware (überflüssige Programmbeigaben des Hardwareherstellers)
- Installation bzw. Registrierung aller gebrauchten USB-Geräte incl. der USB-Sticks zur Datensicherung möglichst mit Funktionstest.

Dies dauert vermutlich länger als die Übertragung der BVS-Umgebung

BVS umziehen

Zum Übertragen einer bestehenden BVS-Installation von einem alten zu einem neuen Rechner führen Sie folgende Schritte aus:

1. Kopieren Sie das BVS Programm- und Datenverzeichnis 1:1 mit allen Dateien und Unterverzeichnissen (standardmäßig ist dies **C:\ibtc**) auf den neuen Rechner. Damit werden auch ältere Installationen sowie lokale Datenpools korrekt auf den neuen Rechner übertragen.
2. Installieren Sie im Anschluss die aktuell genutzte BVS Hauptversion über die vorhandenen Daten auf dem neuen Rechner. Diese Installationsdatei finden Sie in Ihrem IBTC-Kundenbereich.
3. Wählen sie dazu während der Installation die Variante Update durchführen aus. Diese nachträgliche Installation sorgt für einwandfreie Programmverknüpfungen auf dem neuen Rechner. Überprüfen Sie, dass alle Nutzer Vollzugriff auf die Verzeichnisse haben. Sorgen Sie für die korrekten Einträge und Freigaben in Virenscanner und Firewall.
4. Falls Sie BVS im Netzwerk einsetzen, nehmen Sie bitte die entsprechenden Einstellungen bzgl. des SMB Protokolls vor.
5. Falls Sie den BVS eOPAC nutzen, registrieren Sie den Arbeitsplatz für die Datenübertragung neu.
6. Fragen bzw. Probleme tragen Sie ins bibhelp-Forum ein

DIE BÜCHEREI
Fachstelle für Büchereiarbeit
Bistum Trier

Den Rechner wechseln - mit BVS umziehen (2)

Wechsel innerhalb einer Netzwerkstruktur

Ggf. kann es erforderlich werden, die Netzwerkpfade für BVS anzupassen und/oder die Arbeitsplatznummerierungen zu ändern. Sichern Sie dazu auf den Arbeitsplätzen im Programmverzeichnis die Dateien bvs.cfg und bvs.bat .

Löschen Sie anschließend beide Dateien aus dem Programmverzeichnis. Nach dem nächsten Start zeigt Ihnen BVS dann die Netzwerkeinrichtung erneut an, sodass Sie Arbeitsplatznummer und Datenpfad neu setzen können.

Nur bei älteren Verzeichnisstrukturen

Wechseln Sie von einer Einzelplatzversion zu einer Netzwerkversion und ist das Datenverzeichnis noch mit dem Programmverzeichnis identisch (wie es vor BVS 5 üblich war), so ändern Sie zunächst die Einzelplatzversion so ab, dass das Datenverzeichnis und Programmverzeichnis getrennt sind.

Hier finden Sie die Anleitung dazu: BVS Verzeichnisse ändern.

USB-Geräte

Installieren Sie alle bisher genutzten USB-Geräte am neuen PC. Dies gilt vor allem für die zur Datensicherung genutzten USB-Sticks. Sorgen Sie bei diesen dafür, dass sie in Windows unter dem Laufwerksbuchstaben registriert werden, der in BVS für die Datensicherung eingetragen ist oder passen Sie den Buchstaben in den BVS Einstellungen an.

Es wird empfohlen, unbedingt vor der nächsten Ausleihe einen Funktionstest dieser Geräte zu machen.

bibhelp.de | Rechnerwechsel
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/installation/rechnerwechsel